



布蓝坎普--盆菊栽培建议

上盆及发根基质：使用无病菌、排水良好、腐殖质含量高的介质。将插条直接插入花盆时，使用低肥料含量的培养介质。任何满足这些要求的上盆介质都非常适合。建议在栽培前半段后期进行土壤分析以了解介质状况。

定植期：收到后立即种植生根插条，否则插条质量将受到严重影响。大多数的盆菊插穗可以被直接插入盆中，未发根且经过发根剂激素处理的插条，能产生更均匀、更紧凑的品质。在插入插条之前，先充分浇水上盆介质，然后插条插入后浇水。插入后立即用白色或乳白色的无孔薄塑料覆盖插条，确保塑料在所有侧面都闭合以保湿度。确保塑料不直接暴露在阳光直射下，以避免插条被灼伤。生根约需要 10-20 天，取决于季节。生根完成后，在傍晚去除塑料让植物在接下来的夜晚慢慢驯化适应气候。

生长期

在生长期，需要进行长日照处理或夜晚用日照中断处理，让夜晚黑夜时间短于 7 各小时，光照强度在植物高度至少每平方米 100 Lux 是必要的。使用软摘心方式，可以促进分枝。正确的拉疏盆间距是绝对必要的。植物间隔太近会导致疾病和徒长。太早拉梳间隔过大可能会减少生长，使枝条变硬。

正确的疏苗间距及栽培密度

迷你盆植物 5.5-7 cm 盆，每平方米 90-110 株。

小盆植物 7-9 cm 盆，每平方米 50-80 株。

10 cm 盆，每盆 1 支插条，每平方米 28-35 株。

11-12cm 盆，每盆 3 支插条，每平方米 17-24 株。

生长调节剂

盆菊需要生长调节剂如使用二甲胺琥珀酸酰胺、丁酰肼。第一次使用为浓度 0.3-0.5%，约摘心后三周的时间开始使用。许多品种需要第二次使用，约隔 2-3 周后。额外的使用二甲胺琥珀酸酰胺 Alar、丁酰肼 B9 浓度 0.3%，在摘心前使用在半生长或生长旺盛的品种。



彭巴系列 Pretty Pemba 盆菊栽培建议

品种：盆栽品种目前有8种颜色。所有的颜色生长速度和开花都非常一致，因此非常适合3种或多种颜色一起组合盆栽栽培。适合多样化盆径大小栽培，如迷你盆6到9-10cm、11cm到20cm所有的盆器，窗槛花箱和罗马盆都可以栽培。9-10cm的盆器需要1根插条，12cm的盆器需要3根插条，14cm的盆器需要5根插条。

表现：植株浓密丛生，分枝性好枝芽多，深绿色叶色好，中等生长势，每各茎多花朵数。

扦插：这品种能生产出好的质量均一的插条。生根时间约12-14天。直接扦插在育苗基质的盆器也可以。

摘心：如果幼苗有5-7片叶子，用软摘心摘除顶部的一点幼嫩组织。就会有很好的分枝性。

光照长日处理：在短日条件下，使用光照长日处理总是必要的，短日是指自然日照长度少于12小时。夜晚需要增加光照长日。例如：10小时自然日照时，增加4小时光照长日处理。可以在晚上10点开始，光照强度至少每平方米100 Lux是必要的。

短日处理：在长日照条件下（指日照时间超过12小时），短日黑暗处理是必须的。每天光照时间不得超过11小时。从11cm至13cm盆器，摘心后5天就可以开始短日照处理。对于较大的盆器，窗槛花箱和罗马盆，在摘心后10天开始短日处理。反应时间为8周。当芽表现出颜色，或是开始自然短日时间就可以停止黑暗处理。

生长调节剂：最好使用生长调节剂，因为植株需要更好的表现。顶多使用二甲胺琥珀酸酰胺Alar或者丁酰肼B9。第一次施用在摘心后枝芽达到3cm时。10天后重复施用2-3次。85%二甲胺琥珀酸酰胺Alar使用浓度0.3%。10%丁酰肼B9使用浓度2.5%

病虫害：蚜虫和蜘蛛螨虫也会像侵害其他菊花一样来侵害彭巴盆菊。彭巴盆菊对花蓟马抗性佳。针对白锈病，需要注意预防病虫害及相对湿度管理。

运输：最终成品花容易运输。植株形态好，只要放入塑料套袋中，不易破碎叶。对运输也不敏感。